

# AM 虚拟主播软件使用指南及玩法

## 一、摄像头捕捉

- 1、可通过电脑自带摄像头、外置摄像头、手机进行捕捉驱动
- 2、VIP，指的是永久使用面部捕捉和半身捕捉，需要[联系客服](#)进行付费开通
- 3、摄像头推荐使用广角的，半身捕捉时需要保证摄像头都够捕捉到半身完整画面。

## 二、功能介绍（按软件左边导航栏从上到下排序）

### 1、模型，支持导入 VAB/VRM 格式模型

### 2、背景设置

- （1）图片：需 jpg/png 格式
- （2）动图：需 gif 格式
- （3）视频：需 mp4 格式，[不可](#) mov 格式
- （4）摄像：可外接摄像头，捕捉现实场景

### 3、面部、半身捕捉

- （1）usb 摄像头：像素 1080p 及以上
- （2）电脑自带摄像头（可能会糊）
- （3）手机当摄像头

[手机电脑各自下载无他相机/无他伴侣](#)，[安卓](#)打开“人员测试模式”，[IOS](#) 打开“开发者模式”，可以用数据线连接或者同个局域网下

- （4）外置摄像头，把摄像头画面外置

4、预设动作，点击即可使用，待机动作点击后会连续触发

5、特效，点击或拉动即可使用

## 6、页面设置

(1) 光效，可根据场景图自定义模型以及场景的光效

(2) 缩放模型，ctrl+鼠标滚轮

(3) 移动模型，ctrl+鼠标左键

(4) 模型方位调整，ctrl+鼠标右键

7、挂件模式，可以直接把虚拟形象放在桌面上

## 8、画面输出

(1) 虚拟摄像头

1) 支持当前遇见的所有直播软件，直播软件选择 AM\_VCam 这个摄像头，只会输出软件画面，不捕捉真人出境

2) **透明背景**：输出透明图层（只输出模型），此模式需要使用 OBS，流程如下：

AM 打开虚拟摄像头、透明背景→OBS 选择视频采集设备→选择 AM\_VCam 摄像头→选择分辨率自定义→选择 1980\*1080 分辨率→选择视频格式 **ARGB**）

3) 支持多分辨率选择；

4) 支持图像镜像；

(2) NDI，在 OBS 中选择 NDI 来源，与虚拟摄像头效果一样

(3) 视频录制，点击就可使用

(4) 麦克风，支持插入声卡

## 9、配置要求

系统：win10/11 64 位（win7/8 等系统部分功能不可用）

Cpu：i7-8700 及以上

内存：16g 及以上


显卡：1060GTX 及以上

低于以上配置建议只使用面捕，不开半身


## 二、基础玩法介绍

### 1、直播（以抖音为例）

（1）完成模型、背景、前景图等设置后，打开虚拟摄像头



（2）在抖音的直播伴侣中选择摄像头——AM\_VCam



### 2、游戏直播（以 OBS 为例，含抠绿教程）


（1）先在 OBS 中采集游戏页面



- (2) 打开 AM 虚拟主播软件，去掉背景→选择绿幕→打开虚拟摄像头  
(也可用透明背景，操作参考上面功能介绍)



- (3) 在 OBS 中用视频采集设备，选择 AM\_VCam→点击滤镜→右键选择色度键→点击确定



- (3) 根据自己需求把虚拟形象放在合适位置上  
(4) 开始直播/用其他平台直播助手采集 OBS 画面再开播



### 3、上网课（以腾讯会议为例，钉钉同理）

- (1) 选择好模型、背景  
(2) 打开虚拟摄像



头

(3) 打开腾讯会议的视频，摄像头选择 AM\_VCam



(4) 如果捕捉的画面太暗或者过曝，关掉暗场景增强



#### 4、QQ 视频

打开虚拟摄像头→选择好友视频→选择 AM\_VCam（如果视频前没有选择摄像头选项，可在拨通后切换）

更多玩法等你来补充...